

## Momentum Pro CARElink: impostazioni dell'app per dispositivi mobili

### 1) Impostazioni iOS smartphone




Immagine 1



Immagine 2



### Impostazioni

- Apps
- CARElink-Alarm App wählen → siehe Bild 1
- Ort wählen

**Posizione:** (immagine 2)

Selezionare "Sempre"

Questa impostazione è importante affinché il Duty Officer possa vedere la tua posizione dopo la conferma della tua disponibilità.

La posizione viene trasmessa solo per la durata dell'allarme – e solo da parte delle persone che sono generalmente considerate disponibili.

**Posizione esatta:** (immagine 2)

Attivare per consentire la trasmissione di informazioni di localizzazione precise.

**Aggiornamento app in background:** (immagine 1)

Attivare (specifico per l'app CARElink-Alarm)

Nota: esiste anche un'impostazione globale per l'aggiornamento in background di tutte le app.

Impostazioni →

Generali →

Aggiornamento app in background →

Aggiornamento app in background (in alto) →

Selezionare „Wi-Fi e dati mobili“

**Dati cellulare:** (immagine 1)

attivare




Immagine 3

**Notifiche:** (immagine 1)

**Consenti notifiche:** (immagine 3)  
attivare

**Avvisi importanti:** (immagine 3)  
attivare

**Avvisi:** (immagine 3)  
attivare schermata di blocco, centro notifiche e banner

**Stile banner:** (immagine 3)  
secondo la propria preferenza

**Suoni:** (immagine 3)  
attivare

**Badge:** (immagine 3)  
attivare

**Mostra anteprime:** (immagine 3)  
sempre (predefinito/default)




Immagine 4




Immagine 5

## Aggiornamento dell'app CARElink-Alarm:







**Impostazioni** → vedi immagine 4  
→ selezionare direttamente l'App Store  
oppure  
→ App → vedi immagine 4  
→ selezionare App Store → vedi immagine 5

Nell'App Store è possibile impostare l'installazione automatica degli aggiornamenti delle app.

**Aggiornamenti App:** (immagine 5)  
Devono essere attivati/concessi per rimanere sempre aggiornati.

## 2) Impostazioni dell'app CARElink-Alarm

 <p>16:43 5G</p> <p>Impostazioni Chiudi</p> <p>Alessandra Kälin →</p> <p>Disponibilità →</p> <p>Allarmi <input checked="" type="checkbox"/>   Disattivando lo switch, non si riceverà nessun allarme.</p> <p>Ripetizione allarmi <input checked="" type="checkbox"/>   Con la Ripetizione allarmi attiva, riceverete una notifica ogni minuto fino alla visualizzazione della missione (max. 10 min.).</p> <p>Notifiche →</p> <p>Posizione →</p> <p>Termini e condizioni →</p> <p>Versione dell'App: 3.93.0 (5357)</p> <p>Immagine 6</p>	 <p>16:43 5G</p> <p>Impostazioni Chiudi</p> <p>Disponibilità →</p> <p>Allarmi <input checked="" type="checkbox"/>   Disattivando lo switch, non si riceverà nessun allarme.</p> <p>Ripetizione allarmi <input checked="" type="checkbox"/>   Con la Ripetizione allarmi attiva, riceverete una notifica ogni minuto fino alla visualizzazione della missione (max. 10 min.).</p> <p>Notifiche →</p> <p>Posizione →</p> <p>Termini e condizioni →</p> <p>Privacy Policy →</p> <p>DISCONNETTI</p> <p>Versione dell'App: 3.93.0 (5357)</p> <p>Immagine 7</p>	 <p><b>App CARElink-Alarm:</b> → clicca sull'icona del profilo in alto a sinistra</p> <p><b>Allarmi:</b> (immagine 6) attivato = gli allarmi di intervento vengono ricevuti disattivato = gli allarmi non vengono ricevuti</p> <p><b>Ripetizione allarmi:</b> (immagine 6) Secondo le proprie preferenze: se attivata, l'allarme viene ripetuto ogni minuto fino all'apertura dell'app, per un massimo di 10 ripetizioni.</p> <p><b>Notifiche:</b> (immagine 7) → vedi le pagine successive</p> <p><b>Posizione:</b> (immagine 7) → vedi le pagine successive</p> <p><b>DISCONNETTI:</b> (immagine 7) Disconnettendosi, non vengono più ricevuti allarmi. Al nuovo accesso sarà necessario inserire nuovamente nome utente e password.</p>
---	--	---



**Notifica push di test:** (immagine 8)

Premendo "Invia", è possibile generare una notifica push per sé stessi.


**Ignorare modalità „non disturbare“:** (immagine 8)

Deve essere attivato/concesso per l'app CARElink-Alarm.

Vedi immagine 3.

**Volume delle notifiche critiche:** (immagine 8)

Nella pratica, il volume dovrebbe essere impostato il più alto possibile, ma secondo le proprie preferenze. Questo livello di volume è rilevante solo quando il telefono è impostato su "Non disturbare".

 <p>16:44 5G</p> <p>&lt; Impostazioni <b>Posizione</b></p> <p>SERVIZI PER LA POSIZIONE</p> <p><b>Servizi per la posizione</b> Abilitare i servizi di localizzazione per consentire il corretto funzionamento dell'app durante l'intervento. La posizione non viene usata al di fuori degli interventi a cui partecipi. (E' possibile modificare le impostazioni qui: Impostazioni -&gt; Privacy -&gt; Localizzazione) <b>On</b></p> <p><b>Autorizzazioni per la posizione</b> Impostare su 'Quando in uso' per garantire all'app di usare la posizione durante l'intervento <b>Sempre →</b></p> <p>Immagine</p> <p>9</p>		<p><b>Servizi per la posizione:</b> (immagine 9) Indicatore di stato secondo le impostazioni "Posizione": deve essere impostato su "Attivo/On"</p> <p><b>Autorizzazioni per la posizione:</b> (immagine 9) Indicatore di stato secondo le impostazioni (immagine 2)</p> <p><b>Ottimizzazioni:</b> (immagine 9) (Dipende dalla versione iOS) Secondo la propria preferenza</p>
--	--	---

## Altre impostazioni che possono influenzare/annullare le notifiche di allarme tramite suono/push

- Connessione Bluetooth (audio) a cuffie o al vivavoce dell'auto
- Utilizzo/associazione con un Apple Watch o con un iPad
- Disattivare le notifiche selettivamente per alcune app { [Modificare le impostazioni delle notifiche su iPhone - Supporto Apple \(IT\)](#) }

## Disattivare le notifiche selettivamente per alcune app


1. Vai in Impostazioni  > Notifiche.

2. Tocca un'app, quindi attiva "Consenti notifiche".



Disattivazione di singole app tramite Siri

- Focus attivo "Non disturbare", "Sonno", "Lavoro", "Tempo per me" (attivato/disattivato nel Centro di Controllo)  
→ vedi impostazioni → Focus { [Consentire o silenziare le notifiche durante una full immersion su iPhone - Supporto Apple \(CH\)](#) }

## Consentire o silenziare le notifiche provenienti da determinate app durante una full immersion

1. Vai in Impostazioni  > Full immersion, quindi scegline una, ad esempio "Non disturbare", Personale, Sonno o Lavoro.

2. Tocca App (o "Scegli app"), quindi esegui una delle seguenti operazioni:

- *Consenti le notifiche provenienti da determinate app:* tocca "Consenti notifiche da", tocca , quindi selezionala.
- *Silenzia le notifiche provenienti da determinate app:* tocca "Silenzia notifiche provenienti da", tocca , quindi selezionala.

*Nota:* puoi consentire o silenziare le notifiche da app web specifiche che hai aggiunto alla schermata Home. (Consulta [Aggiungere l'icona di un sito web alla schermata Home](#)).

Puoi anche attivare "Notifiche urgenti", che consente a tutte le app di inviare le notifiche urgenti immediatamente.

- In caso di problemi, può essere utile disinstallare e reinstallare l'app CARElink-Alarm.